

ATTIVAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

L'attivazione della GEOPEC (la Pec riservata ai Geometri) è esclusivamente possibile solo attraverso il sito internet della Cassa (www.cassageometri.it) seguendo le seguenti istruzioni:

1. l'iscritto, dalla sezione Area Riservata del sito della Cassa, sceglie "Servizi Previdenziali On-Line" e clicca sul pulsante "Posta Elettronica Certificata";
2. verranno visualizzate le condizioni di utilizzo (che potranno essere stampate);
3. il geometra, lette le condizioni di utilizzo, appone un segno di spunta nell'apposito checkbox di accettazione e conferma l'operazione di attivazione della PEC inserendo il proprio codice PIN (16 caratteri);
4. il sistema informatico della Cassa Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di posta elettronica certificata comunicandone immediatamente all'iscritto, l'indirizzo e la relativa password (modificabile) per l'accesso.

CONFIGURAZIONE P.E.C. SUL PROPRIO COMPUTER:

Una volta attivata la P.E.C. è utile averla a disposizione direttamente sul computer tramite il vostro gestore di posta elettronica (Mail, outlook express ecc ecc) seguire queste indicazioni:

1. aprire il vostro gestore della posta elettronica
2. selezionare dalla barra degli strumenti: **_STRUMENTO_ACCOUNT**
3. dalla finestra (account internet) che vi si apre cliccare in alto a destra: **AGGIUNGI_POSTA ELETTRONICA**
4. Digitare il nome che si desidera visualizzare
5. inserire l'indirizzo mail della p.e.c. (nome.cognome@geopec.it)
6. il server della posta in arrivo è **POP 3**
7. il server posta in arrivo è: **pop3s.geopec.it**
8. server posta in uscita (SMTP) è: **smtps.geopec.it**
9. nome account: nome.cognome@geopec.it
10. password: inserire la password della P.E.C.
(se non è stata modificata è la matricola della cassa)
11. Una volta completata l'operazione, dalla finestra **ACCOUNT INTERNET** selezionare l'account **pop3s.geopec.it** e quindi **PROPRIETA'** (a dx)
12. andare a cliccare la finestra **IMPOSTAZIONI AVANZATE**
13. selezionare le due frasi: il server necessita di una connessione protetta
14. posta in uscita (SMTP): scrivere **465** anziché 25
15. posta in arrivo (POP3): dovrebbe già essere giusto a **995**
16. andare nella finestra **SERVER** e verificare che ci siano scritti giusti i server della posta in entrata e in uscita e in nome e la password della P.E.C. - memorizza password - autenticazione del server necessaria.

per inviare un messaggio tramite P.E.C. creare un nuovo messaggio e selezionare nella casella "DA:" il proprio indirizzo PEC.